VG50 DNA Ohjelmiston Päivittäminen

 Kirjaudu laitteen WEB-hallintaan siirtymällä selaimesta osoitteeseen 192.168.1.1 ja kirjoittamalla esiin tulevaan kirjautumissivuun usernameksi *admin* ja passwordiksi *admin*. Kirjautuminen vaatii, että olet kytkeytynyt modeemiin ethernet johdolla tai langattomasti.

GUD	DNA-WELHO						
Authorization Required							
Please ente	Please enter your username and password.						
	Username	admin					
	Password						
Login	Reset						

Huom. Mikäli laite on aiemmin asetettu siltaavaan (bridged) tilaan, etkä pääse selaimella asetussivuille, pitää verkkokortin asetuksia vaihtaa. Vaihda verkkokortin asetuksista IP osoitteeksi esimerkiksi IP Address (IP osoite):192.168.1.100 Subnet mask(Aliverkon peite): 255.255.255.0 alla olevan kuvan mukaisesti. Verkkokortin asetuksiin pääset helpoiten polusta Ohjauspaneeli - Verkko ja Internet - Verkko ja jakamiskeskus - Muuta sovittimen asetuksia. Muista vaihtaa verkkokortin asetukset takaisin ohjelmiston päivittämisen jälkeen.

Local	Area Connection Properties		23	onnection
Networ	king Sharing			le unpluge
9			_	
	ternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties		
١ſ	General			
Т	You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your r ask your netwo	network si rk adminis	upports strator
	🔘 Obtain an IP address automatical	У		
	• Use the following IP address:			
	IP address:	192.168.	1 . 100	
	Subnet mask:	255 . 255 . 2	55.0	
	Default gateway:		•	
	Obtain DNS server address auton	natically		
	Output the following DNS server add	resses:		
	Preferred DNS server:			
	Alternate DNS server:			
	Validate settings upon exit		Adva	nced
		ОК		Cancel

2. Tarkista laitteen nykyinen ohjelmistoversio (iopsys version) WEB hallinnan etusivulla:

System					
Router Name	DNA				
Router Model	VG50_R				
Router MAC Address	00:22:07:1E:1B:D8				
Router S/N	1208VG50000028				
iopsys Version	VG50-WU7U_DNA-ReitittavaETH <mark>3.3.0</mark> RC1-150708_1625				

- a. JOS nykyinen ohjelmistoversio on **1.x.x**, lataa ohjelmisto **VG50-WU7U_DNA-WELHO-ReitittavaETH1.7.3-150120_1401.w** osoitteesta <u>https://www.dna.fi/tuki-laajakaista</u>
- b. JOS nykyinen ohjelmistoversio on 3.1.x, lataa ohjelmisto VG50-WU7U_DNA-ReitittavaETH3.3.0RC1-150708_1625.w osoitteesta https://www.dna.fi/tuki-laajakaista
- 3. Kun olet ladannut oikean ohjelmiston valitse System \rightarrow Backup/Flash Firmware

DNA-WELHO	Status -	System -	Services -	Network -	Logout
01.1		System			
Status		Administra	ation		
		Power Mar	nagement	Advanced	l View
		Startup			
System		Backup / F	lash		
Router Name		Firmware			
		Provisionir			
Router MAC Address		SNMP			
Router S/N		Reboot			
iopsys Version		VG50-WU	7U_DNA-WEL	HO-Reitittaval	ETH3.1.11RC2-150120_1419

4. Kohdassa *Flash new firmware image* ota rasti pois ruudusta *Keep settings* ja klikkaa *Browse* (tämä voi lukea eri kielellä ja se on riippuvainen selaimesi kieliasetuksista)



5. Valitse aiemmin lataamasi ohjelmisto, joka on joko VG50-WU7U_DNA-ReitittavaETH3.3.0RC1-150708_1625.w tai VG50-WU7U_DNA-WELHO-ReitittavaETH1.7.3-150120_1401.w

Downloads 🕨 dna 🗸	Search dna	Q
		1 0
Name		D
VG50-WU7U_DNA-ReitittavaETH3.3.0RC1-150708_162	25.w	9.
VG50-WU7U_DNA-WELHO-ReitittavaETH1.7.3-15012	0_1401.w	9.
✓ < III		4
	✓ Kaikki tiedostot	-
	Open	ncel

6. Tarkista vielä että rasti on pois ruudusta Keep settings ja paina Flash image

Flash new firmware	image		
Replace the running firmware.	Check "Keep settings" to retain the current configuration.		
Keep settings:			
Image:	BrowseVG50-WU7U_DNA-WELHO-ReitittavaETH1.7.3-150120_1401.w	or	Enter image URL
	Flash image		

7. Yhteenvetosivulla valitse *Proceed* (**Huom.** käyttäjä kohtaiset asetukset poistetaan ja laite palautuu oletusasetuksille päivityksen jälkeen.)

DNA-WELHO	Status 👻 S	System 🔻	Network 👻	Logout	
Flash Firmware - Ve	erify				
The flash image was uploaded. Below Click "Proceed" below to start the flas	is the checksum h procedure.	and file siz	e listed, com	pare them with the original file to ensure data integrity.	
Checksum: 24a71918de9fab1456 Size: 15.63 MB	c5df9eac970ac0	a			
 Note: Configuration files will be era 	<mark>ased.</mark>				
				Cancel	Proceed

- 8. Laite päivittää ohjelmiston ja käynnistyy uudelleen
 - a. Jos päivityksessä käytettiin kohdan 2a ohjelmistoa VG50-WU7U_DNA-WELHO-ReitittavaETH1.7.3-150120_1401.w, laite lataa automaattisesti seuraavan ohjelmiston internet yhteyden palautumisen jälkeen sekä käynnistyy uudelleen yhteensä 2 kertaa ja päivittyy automaattisesti versioon VG50-WU7U_DNA-ReitittavaETH3.3.0RC1-150708_1625 (Kesto 10 - 20 min)
 - b. Mikäli päivityksessä käytettiin kohdan 2b ohjelmistoa VG50-WU7U_DNA-ReitittavaETH3.3.0RC1-150708_1625.w, päivitys on ensimmäisen käynnistyksen jälkeen valmis. (Kesto noin 5 min)

Huom. Jos laitteen hallinta tai normaali toiminta ei palaudu 30 minuutin kuluessa päivityksen aloituksesta, käynnistä laite uudelleen ja odota, että päivitys suoritetaan loppuun ja toiminta palautuu.